

# Table des matières

<b>Drivers WIFI Realtek rtl88x2bu pour Linux</b> .....	2
<b>Raspbian</b> .....	2
<b>Mode Manuel</b> .....	2
<b>Mode automatique</b> .....	2
Installation .....	2
<b>Ubuntu</b> .....	2
<b>Installation</b> .....	3
<b>Dé-Installation</b> .....	3
Contrôle .....	3



# Drivers WIFI Realtek rtl88x2bu pour Linux

## Raspbian

### Mode Manuel

Le drivers:

8822bu-5.10.63-v8-1459.tar.gz

```
tar xzvf 8822bu-5.10.63-v8-1459.tar.gz
```

```
Install.sh
```

### Mode automatique

Permet d'avoir le dernier driver mis à jour pour cette carte.

```
wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/install-wifi -O  
/usr/bin/install-wifi  
sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi
```

### Installation

```
sudo install-wifi 8820bu
```

## Ubuntu

## Installation

```
git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2bu.git
cd rtl88x2bu
```

```
./deploy.sh
```



**Prévoir l'installation des paquets make & dkms avant de lancer le script**

## Dé-Installation

```
sudo dkms remove rtl88x2bu/5.8.7.4 --all
find /lib/modules -name cfg80211.ko -ls
sudo rm -f /lib/modules/*/updates/net/wireless/cfg80211.ko
```

## Contrôle

```
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
```

rtl88x2bu.tar.gz

Sources des drivers: [Lien ici](#)

From:  
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/> - **My Personal Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.mazinger.fr/wiki/doku.php?id=linux:drivers:wifi:realtek8822bu>

Last update: **2024/03/03 12:56**

